



---

# MANUAL DE INSTALAÇÃO

## Microsoft Exchange 2010

---

---

## Instalando um certificado no Exchange 2010

1. Acesse o "**Exchange Management Console**" por Start > Programs > Microsoft Exchange 2010 > Exchange Management Console.
2. Clique em "**Manage Databases**" e depois vá para "**Server configuration**".
3. Selecione a requisição pendente na lista que existe no centro da tela debaixo de "**Exchange Certificates**". Uma vez selecionada clique em "**Complete Pending Request**" do lado direito da tela.
4. Selecione o arquivo do seu certificado e clique em "**Open**" e em seguida em "**Complete**".

OBS.: Muitas vezes o Exchange 2010 retorna a mensagem "**The source data is corrupted or not properly Base64 encoded**". Esta mensagem pode ser ignorada.

5. Atualize a tela e verifique que o campo "**Self Signed**" tenha mudado de "**True**" para "**False**".

## Habilitando os Serviços

Do lado direito do Console clique no link "**Assign Services to Certificate**" e selecione seu servidor da lista.

Selecione os serviços que irá utilizar com este certificado e clique em "**Next**", finalizando o processo de instalação do seu certificado.

**Uma vez que tenha instalado o certificado no site pode ser necessário seguir os passos abaixo para a instalação dos certificados raiz e intermediário com os outros arquivos que você recebeu.**

Seu **certificado raiz** é o **Entrust.net Secure Server Certification Authority (EntrustSecureServerCA.crt)**

Seu **certificado intermediário** é o **AAA Certificate Services (AAACertificateServices\_2.crt)**

Copie esses certificados para o servidor e depois siga os passos:

No Windows clique no **Menu Iniciar > Executar > mmc**

Selecione **File** e **Add/Remove Snap in**

Selecione **Add**.

Selecione **Certificates** na caixa **Add Standalone Snap-in** e clique **Add**

Selecione **Computer Account** (**NOTA:** Esse passo é muito importante, pois qualquer outra escolha não funcionará) e clique **Next**

Selecione **Local Computer** e **Finish**

Feche a caixa **Add Standalone Snap-in**, e clique **OK** no **Add/Remove Snap in Return** ao MMC

## Para instalar o certificado raiz:

Clique com o botão da direita em **Trusted Root Certification Authorities**, selecione **All Tasks, Import** e **Next**.

Selecione o certificado raiz e clique **Next**.

Ao final do Assistente selecione **Finish**.

## Para instalar o certificado intermediario:

Clique com o botão da direita em **Intermediate Certification Authorities**, selecione **All Tasks, Import** e **Next**.

Selecione o certificado raiz e clique **Next**.

Ao final do Assistente selecione **Finish**.

**Reinicie o servidor para que as alterações tenham efeito.**